

Mybatis(마이바티스) 사용법, 예시

- description :
- author : 주레피아
- email : dhan@repia.com
- lastupdate : 2020-01-31

mapper.xml 예시

SELECT 예시

```
<SELECT id="boardList" resultType="BoardDto" useCache="true">
    SELECT * FROM tbl_board ORDER BY pos ASC
</select>
```

resultType이 명시되어야 한다.

UPDATE 예시

```
<update id="readCount" parameterType="int">
    update tbl_board set count = count + 1 where seq = #{seq}
</update>
```

parameterType은 입력 값이다.

DELETE 예시

```
<DELETE id="deleteBoard" parameterType="map">
    DELETE FROM tbl_board WHERE seq=#{seq} AND password=#{storPass}
</delete>
```

parameterType은 입력 값이다.

MYBATIS로 DB 연동

INSERT 예시

```
<INSERT id="insertStudents" useGeneratedKeys="true" keyProperty="id"
parameterType="Student">
    INSERT INTO Students ( name, email )
    VALUES ( #{name}, #{email} )
</insert>
```

selectKey 옵션을 사용하여 오라클에도 적용이 가능하다

```
<INSERT id="insertStudents" parameterType="Student">
  <selectKey keyProperty="id" resultType="int" ORDER="BEFORE">
    SELECT SEQ_ID.nexyval FROM DUAL
  </selectKey>
  INSERT INTO Students
  (id, name , email)
  VALUES
  ({id}, {name}, {email})
</insert>
```

Mapper XML 파일

mybatis insert/update 쿼리실행후 결과 가져오기

Mybatis에서 Null체크 (ibatis와 비교)

Mybatis

```
<IF test="stringProperty != null">
  조건문
</if>
```

ibatis

```
<isNotNull property="stringProperty">
  조건문
</isNotNull>
```

mybatis와 ibatis별 동적태그 비교문 알아보도록 하자

Mybatis Tip

- DBCP 기본값

```
<property name="initialSize" value="0"/>
```

```
<property name="maxActive" value="8"/>
<property name="maxIdle" value="8"/>
<property name="minIdle" value="0"/>
<property name="maxWait" value="-1"/>
```

initialSize: 연결 풀이 최초 생성될 때 같이 이 숫자만큼 데이터베이스 연결을 미리 생성합니다. 기본값은 0입니다.

maxActive: 동시에 사용할 수 있는 최대 연결의 갯수 입니다. 음수이면 제한이 없습니다. 기본값은 8입니다.

이 갯수를 초과하여 요청이 들어오면 최대 maxWait 만큼 대기하고, 그래도 연결을 사용할 수 없을 때는 예외를 발생합니다.

maxIdle: 풀에서 사용되지 않은 상태로 존재할 수 있는 최대 연결의 숫자 입니다. 음수이면 제한이 없

습니다. 기본값은 8 입니다.

maxActive가 10 이고, maxIdle이 8일 때 10개의 연결이 모두 사용되고 있는 상태를 가정해 봅니다. 연결이 사용을 마치고 하나씩 반환이 되면

, maxIdle 숫자인 8개가 될때까지는 유휴 상태로 풀에 남겨집니다. 아홉번째 부터는 연결이 해제되어 제거 됩니다. 모두 반환된후에 풀에는 유휴상태인 8개의 연결이 남아 있습니다.

minIdle: 풀에서 사용되지 않은 상태로 존재할 수 있는 최소 연결의 숫자 입니다. 기본 값은 0 입니다. 풀을 관리하는 쓰레드는 풀내의 유휴 연결의 최소 갯수를 이 값으로 유지합니다.

주로 발생하는 상황은 오류가 발생한 연결이나, 사용되지 않고 오래된 연결은 풀에서 제거됩니다. 이 경우 풀내의 연결의 갯수가 minIdle 이하로 떨어지면 새로 생성해서 minIdle 갯수에 맞추게 됩니다.

maxWait - 풀에 사용 가능할 연결이 없을때 대기하는 최대 시간을 밀리초 단위로 나타냅니다. 이 대기시간후에도 사용 가능한 연결이 없으면 예외를 발생합니다. -1은 무한대기를 나타냅니다. 기본값은 -1입니다.

Ref

- [myBatis parameterType="String" 일 때 동적쿼리에서 사용](#)
- [전자정부 표준프레임워크 - dataSource \(DBCP\) 설정하기](#)

주레피, eleven, mybatis

From:

<http://rwiki.repia.com/> - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:

<http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:spring:mybatis&rev=1585055707>



Last update: 2022/03/10 19:52